

Procedimento para Instalação do CB14i


- ✓ Para realizar o procedimento somente possível utilizar um pendrive a partir de **8GB**

Preparação do pendrive a través do software "Rufus"

Link Direto: <https://rufus.akeo.ie/downloads/rufus-2.5p.exe>

Procedimento para as ISO do Windows 10 SL 64bits Daten.

Seguir os passos abaixo




Para realizar a instalação através do Windows 10 SL Daten, sem disco de recuperação antes terá que realizar o seguinte procedimento:


Depois de Realizar o passo acima

Plugar pendrive e entrar no setup pressionando a tecla "F2" ao ligar o equipamento

Verificar em **AVANÇADO** depois em **Suporte SO** caso esteja em outra opção mudar para a opção **UEFI SO**



Depois ir na opção **INICIALIZAÇÃO** e ir na opção de inicialização 1 **CHAVE USB UEFI:**
Logo em seguida na aba SAIR e selecionar a opção de Salvar alterações e Reiniciar




Ao inicializar na tela de instalação do Windows, antes de prosseguir pressionar as teclas **SHIFT + F10** logo aparecerá à tela abaixo do CMD.

Realizar essa sequência de passos conforme passos abaixo digite cada comando depois tecla enter:

1. diskpart
2. list disk
3. select disk 0 - (disco "zero" o disco estará em GB pois o disco 1 é o pendrive que mostrará em MB)
4. clean
5. convert gpt
6. exit
7. exit

Aparecerá desta forma:



```
Administrator: X:\windows\system32\cmd.exe
X:\Sources>diskpart
Microsoft DiskPart versão 10.0.10130

Copyright (C) 1999-2013 Microsoft Corporation.
No computador: MINIMPC

DISKPART> list disk

   Nº Disco  Status          Tam.   Livre  Din.  GPT
   -----  -
Disco 0     Online             40 GB   39 GB   *

DISKPART> select disk 0

O disco 0 é o disco selecionado.

DISKPART> clean

DiskPart está limpando o disco.

DISKPART> convert gpt

DiskPart converteu com êxito o disco selecionado em formato GPT.

DISKPART> exit

Saindo do Diskpart...

X:\Sources>
```